


Manual de instalação

Integração DLL(Standalone)



01. Baixar o kit de instalação: <https://www.auttar.com.br/downloads/>
02. Após o download deverá ser executado o passo a passo do 03 ao 25
03. Criar uma pasta "Auttar" e Descompactar o Kit de Instalação




04. Clicar em *Setup*




05. Serão exibidas as telas conforme imagens abaixo, clicar em **Avançar**



06. Marcar Suporte a DLL de Automação Comercial > Marcar a segunda opção *Este recurso e todos(...)* > Avançar



07. Clicar em Configurar



08. Para a opção Utilizar Gateway Https (apenas produção): marcar **Sim** > Avançar

CTFClient - Instalador

Instalador do CTFClient Auttar

Informe os dados para configurar a comunicação com o CTF

CTF

Utilizar Gateway Https (apenas produção): ☒ Sim ☐ Não

Nome ou IP do servidor:

Porta:

Protocolo de comunicação:

Timeout default (seg):

InstallShield

Configurar 2ª Instância CTF < Voltar Avançar > Cancelar

09. Avançar

CTFClient - Instalador

Instalador do CTFClient Auttar

Informe os dados para configurar o serviço web do CTFClient

Configurar o serviço web no CTFClient: ☐ Sim ☒ Não

Configuração Web

Habilitar controle de terminais no CTFClient: ☐ Sim ☒ Não

Permitir a execução de múltiplas transações: ☒ Sim ☐ Não

Quantidade de terminais dinâmicos:

Timeout confirmação (seg):

InstallShield

< Voltar Avançar > Cancelar

10. Adicionar a Versão da automação Comercial: 1.00 > Avançar

CTFClient - Instalador

Instalador do CTFClient Auttar

Informe os dados para configurar o terminal

Configuração do Terminal

Número do estabelecimento:

Número da loja:

Número do terminal (PDV):

CNPJ Loja: . . / -

Versão da automação Comercial:

Multi-EC habilitado ☐ Sim ☒ Não

Código Grupo Multi-EC

InstallShield

< Voltar Avançar > Cancelar

11. Porta de comunicação: **2500** > Avançar

CTFClient - Instalador

Instalador do CTFClient Auttar

Informe os dados para configurar a comunicação com o CTFClient

Comunicação e Disponibilidade

Porta de comunicação:

Integração criptografada: ☐ Sim ☒ Não

Instalar CTFClient como serviço do windows: ☐ Sim ☒ Não

InstallShield

< Voltar Avançar > Cancelar

12. Avançar

CTFClient - Instalador

Instalador do CTFClient Auttar

Informe os dados para configurar os periféricos no CTFClient

Configuração do Pinpad

Porta serial à qual está conectado: Não utiliza

Mensagem de Prompt: AUTTAR

Timeout's (zero para valor default)

Default	Blocante	Não blocante
0	0	0

Controlador de Bombas - Fusion

Nome ou IP do Fusion:

Porta: 2501

Configuração do Scanner

Porta serial à qual está conectado: Não utiliza

InstallShield

< Voltar Avançar > Cancelar

13. Avançar

Instalador do CTFClient Auttar

Informe os dados para configurar a captura da recarga de telefone

Recarga de Telefone

Versão: 1


Captura o telefone em 2 display: ☐ Sim ☒ Não

Confirma Telefone no pinpad: ☐ Sim ☒ Não

InstallShield

< Voltar Avançar > Cancelar

14. Avançar



Instalador do CTFClient Auttar
Parametrização do CTFClient


Parâmetros Gerais

Início de dia automático:	☒ Sim	☐ Não
Capturar o CMC7 do cheque:	☐ Sim	☒ Não
Capturar a linha digitável do código de barras:	☐ Sim	☒ Não
Habilitar crédito no celular:	☐ Sim	☒ Não
Permitir pagamento com saldo do voucher:	☐ Sim	☒ Não
Rotear transação Private Label para Crédito:	☐ Sim	☒ Não
Confirmar o desfazimento de transação:	☐ Sim	☒ Não
Automação Comercial permite Cielo Premia:	☐ Sim	☒ Não

InstallShield

< Voltar **Avançar >** Cancelar

15. Instalar



CTFClient - Instalador

Pronto para instalar o programa
O assistente está pronto para iniciar a instalação.

Clique em Instalar para iniciar a instalação.

Se desejar rever ou alterar alguma configuração de sua instalação, clique em Voltar. Clique em Cancelar para sair do assistente.

InstallShield


< Voltar **Instalar** Cancelar


16. Concluir





✚ Após finalizar a instalação necessário dar **permissão na pasta da Auttar**:

17. Computador > Disco Local (C:) > Arquivos de Programas (x86) > Auttar (botão direito) > Propriedades > Segurança






18. Editar > Adicionar > Todos > OK





19. Marcar "Permitir em Controle Total" > Aplicar > OK




20. Abrir o integrador > Autenticar o terminal com login e senha da GUI > CNPJ EC



21. Irá aparecer a mensagem conforme imagem > Pressionar Enter > Fechar o integrador



22. Abrir o integrador > Configurar o Pinpad > Selecionar Manual ou Automática



OBS: Se o Pinpad não configurar na Porta, necessário atualizar o driver e verificar se está reconhecendo.

23. Configuração do Pinpad OK > Realizar Inicialização e Carga de Tabelas



OBS: se na inicialização apresentar erro **0241**, fazer ativação no portal.

24. Solicitar ao EC uma venda teste.

- ✚ Se o cliente informar que a integração é **DLL STANDALONE** (Modo Interativo) é necessário realizar a alteração conforme abaixo:

25. Fechar o integrador > Pasta Auttar > CTFClient > bin > ConfigCTFClient.xml
(clique com o botão direito) > Abrir com > Bloco de notas

AnyDesk	11/02/2021 08:11	Pasta de arquivos
Auttar	11/02/2021 10:06	Pasta de arquivos
Common Files	10/02/2021 13:25	Pasta de arquivos
ELGINUtilitySetup	10/02/2021 12:26	Pasta de arquivos
Gertec	10/02/2021 11:27	Pasta de arquivos

CTFClient	22/02/2021 12:37	Pasta de arquivos
DLL de Automação Comercial	22/02/2021 12:34	Pasta de arquivos
config	22/02/2021 12:34	Parâmetros de co...

bin	22/02/2021 12:37	Pasta de arquivos
ibmjpos	22/02/2021 12:34	Pasta de arquivos
jre	22/02/2021 12:34	Pasta de arquivos
lib	22/02/2021 12:34	Pasta de arquivos
config.properties	22/02/2021 12:34	Arquivo PROPERTL..
ctfclient_info	22/02/2021 12:37	Parâmetros de co...
SystemTrayCTFClient	18/05/2018 15:36	Aplicativo
VERSION.GIT	22/02/2021 12:37	Arquivo GIT

imagens	22/02/2021 12:34	Pasta de arquivos	
logs	22/02/2021 12:36	Pasta de arquivos	
ApiWebCTF.dll	29/11/2018 17:33	Extensão de aplica...	1.399 KB
ca-bundle	22/02/2021 12:37	Certificado de Seg...	236 KB
CHIPPAD.BIN	18/05/2018 15:36	Arquivo BIN	116 KB
ClientCTF	18/05/2018 15:36	Aplicativo	36 KB
clientservices-http.properties	18/05/2018 15:36	Arquivo PROPERTL..	1 KB
config	18/05/2018 15:36	Parâmetros de co...	1 KB
config.properties			1 KB
configCreditol			2 KB
configCTFClient			5 KB
csicrypto.dll			616 KB
csipp.dll			68 KB
csisecurity.dll			0 KB
ctfclient.dll			
CTFClient.jar			
keystore.jks			
libeay32.dll			
log4j2			

Abrir

Editar

Compartilhar com o Skype

Verificar com o Microsoft Defender...

Compartilhar

Abrir com

Adicionar para o arquivo...

Adicionar para "configCTFClient.rar"

Comprimir e enviar por e-mail...

Comprimir para "configCTFClient.rar" e enviar por e-mail

Bloco de notas

Office XML Handler

WordPad

Procurar na Microsoft Store

Escolher outro aplicativo

26. Procurar a linha em destaque:

<Parameter name="tipointegracao">d11</Parameter>

```
configCTFClient - Bloco de Notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
<Parameter name="comunicacaoSeguraPinpad">false</Parameter>
<Parameter name="confirmarDesfazimento">true</Parameter>
<Parameter name="creditoCelularHabilitado">false</Parameter>
<Parameter name="estabelecimento">13215</Parameter>
<Parameter name="hostclient">127.0.0.1</Parameter>
<Parameter name="integracaoCriptografada">false</Parameter>
<Parameter name="loja">0001</Parameter>
<Parameter name="numeroSite">1</Parameter>
<Parameter name="permitePagarSaldoVoucher">false</Parameter>
<Parameter name="pingUDP">false</Parameter>
<Parameter name="portclient">2500</Parameter>
<Parameter name="quantidadeVias">2</Parameter>
<Parameter name="rotearPrivateLabel">false</Parameter>
<Parameter name="standalone">true</Parameter>
<Parameter name="suporteHttps">true</Parameter>
<Parameter name="terminal">101</Parameter>
<Parameter name="tipointegracao">d11</Parameter>
<Parameter name="versaoAC">1.00</Parameter>
<ParameterSet name="postef">
  <Parameter name="habilitado">false</Parameter>
  <Parameter name="posMoviel" />
  <Parameter name="porta" />
```

27. Alterar de: d11 para standalone conforme imagens:

```
configCTFClient - Bloco de Notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
<Parameter name="comunicacaoSeguraPinpad">false</Parameter>
<Parameter name="confirmarDesfazimento">true</Parameter>
<Parameter name="creditoCelularHabilitado">false</Parameter>
<Parameter name="estabelecimento">13215</Parameter>
<Parameter name="hostclient">127.0.0.1</Parameter>
<Parameter name="integracaoCriptografada">false</Parameter>
<Parameter name="loja">0001</Parameter>
<Parameter name="numeroSite">1</Parameter>
<Parameter name="permitePagarSaldoVoucher">false</Parameter>
<Parameter name="pingUDP">false</Parameter>
<Parameter name="portclient">2500</Parameter>
<Parameter name="quantidadeVias">2</Parameter>
<Parameter name="rotearPrivateLabel">false</Parameter>
<Parameter name="standalone">true</Parameter>
<Parameter name="suporteHttps">true</Parameter>
<Parameter name="terminal">101</Parameter>
<Parameter name="tipointegracao">d11</Parameter>
<Parameter name="versaoAC">1.00</Parameter>
<ParameterSet name="postef">
  <Parameter name="habilitado">false</Parameter>
  <Parameter name="posMoviel" />
  <Parameter name="porta" />
```



```
*configCTFClient - Bloco de Notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda

<Parameter name="comunicacaoSeguraPinpad">false</Parameter>
<Parameter name="confirmarDesfazimento">true</Parameter>
<Parameter name="creditoCelularHabilitado">false</Parameter>
<Parameter name="estabelecimento">13215</Parameter>
<Parameter name="hostclient">127.0.0.1</Parameter>
<Parameter name="integracaoCriptografada">false</Parameter>
<Parameter name="loja">0001</Parameter>
<Parameter name="numeroSite">1</Parameter>
<Parameter name="permitePagarSaldoVoucher">false</Parameter>
<Parameter name="pingUDP">false</Parameter>
<Parameter name="portclient">2500</Parameter>
<Parameter name="quantidadeVias">2</Parameter>
<Parameter name="rotearPrivateLabel">false</Parameter>
<Parameter name="standalone">true</Parameter>
<Parameter name="suporteHttps">true</Parameter>
<Parameter name="terminal">101</Parameter>
<Parameter name="tipoIntegracao">standalone</Parameter>
<Parameter name="versaoAC">1.00</Parameter>
<ParameterSet name="postef">
  <Parameter name="habilitado">false</Parameter>
  <Parameter name="posMoviel" />
  <Parameter name="porta" />
```

28. Abrir o integrador > Inicialização > Carga de Tabelas > Venda Teste

Tabulação:

- Solicitação / (S) CTF FAST / Auttar / Reinstalação